

初期設定シート〔承認情報設定〕

※Enterpriseはプロステージと同じ

2020/10/23

No.	分類	項目名	説明	設定値（製品出荷時）	運用途中 変更	備 考	プロ ステ ージ	N E X T	匠	推奨設定
1	メールアドレス	送信者メールアドレス	メール送信を行う場合、送信者メールアドレスを設定します。		可	電子承認システム(多段階)を購入している場合のみ設定可能です。	○	OP	OP	する
2	基本情報					[カリバーNEXT] [カリバー・匠]の場合、承認オプションの購入が必要です。				
3	承認管理	受注工事 承認機能	〔受注工事登録〕の承認機能を利用する場合、設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	しない
4		受注工事 メール送信	〔受注工事登録〕の承認機能を利用する場合、メールによる通知を行うかどうかを設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	しない
5		実行予算 承認機能	〔実行予算登録〕の承認機能を利用する場合、設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	する
6		実行予算 メール送信	〔実行予算登録〕の承認機能を利用する場合、メールによる通知を行うかどうかを設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	しない
7		発注契約 承認機能	〔発注契約登録〕の承認機能を利用する場合、設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	する
8		発注契約 メール送信	〔発注契約登録〕の承認機能を利用する場合、メールによる通知を行うかどうかを設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	しない
9		請求査定 承認機能	〔出来高査定入力〕〔工事請求査定入力〕の承認機能を利用する場合、設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	する
10		請求査定 メール送信	〔出来高査定入力〕〔工事請求査定入力〕の承認機能を利用する場合、メールによる通知を行うかどうかを設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	しない
11		支払伝票 承認機能	〔支払伝票入力〕〔支払伝票入力（工事別）〕の承認機能を利用する場合、設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	する
12		支払伝票 メール送信	〔支払伝票入力〕〔支払伝票入力（工事別）〕の承認機能を利用する場合、メールによる通知を行うかどうかを設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	しない
13		振替伝票 承認機能	〔振替伝票入力〕の承認機能を利用する場合、設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	する
14		振替伝票 メール送信	〔振替伝票入力〕の承認機能を利用する場合、メールによる通知を行うかどうかを設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	しない
15		受注 承認機能	〔受注入力〕の承認機能を利用する場合、設定します。	○使用する ●使用しない	可	〔販売情報〕の〔受注入力〕です。	○	OP	OP	する
16		受注 メール送信	〔受注入力〕の承認機能を利用する場合、メールによる通知を行うかどうかを設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	しない
17		発注 承認機能	〔発注入力〕の承認機能を利用する場合、設定します。	○使用する ●使用しない	可	〔仕入情報〕の〔発注入力〕です。	○	OP	OP	する
18		発注 メール送信	〔発注入力〕の承認機能を利用する場合、メールによる通知を行うかどうかを設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	しない

初期設定シート〔承認情報設定〕

※Enterpriseはプロセスと同じ

2020/10/23

No.	分類	項目名	説明	設定値（製品出荷時）	運用途中 変更	備 考	プロ セス ステ ータ ス	N E X T	匠	推奨設定
19		仕入 承認機能	〔仕入入力〕の承認機能を利用する場合、設定します。	○使用する ●使用しない	可	〔仕入情報〕の〔仕入入力〕です。	○	OP	OP	する
20		仕入 メール送信	〔仕入入力〕の承認機能を利用する場合、メールによる通知を行うかどうかを設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	しない
21		売上・出荷 承認機能	〔売上入力〕〔出荷入力〕の承認機能を利用する場合、設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	する
22		売上・出荷 メール送信	〔売上入力〕〔出荷入力〕の承認機能を利用する場合、メールによる通知を行うかどうかを設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	しない
23		請求 承認機能	〔請求入力〕〔請求明細入力〕の承認機能を利用する場合、設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	する
24		請求 メール送信	〔請求入力〕〔請求明細入力〕の承認機能を利用する場合、メールによる通知を行うかどうかを設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	しない
25		入金 承認機能	〔入金入力〕の承認機能を利用する場合、設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	する
26		入金 メール送信	〔入金入力〕の承認機能を利用する場合、メールによる通知を行うかどうかを設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	しない
27		自動振替	〔各自動振替（仕訳）〕の承認機能を利用する場合、設定します。電子帳簿保存を利用する場合、自動振替承認は必ず利用します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	する
28	コード使用許可	工事コード使用許可	受注工事承認が「する」の場合、承認されていない工事でも実行予算作成、発注、出来高査定、支払等の処理を許可するかどうかを設定します。 「承認が必要」の場合、承認されていない工事では、処理不可です。 「未承認でも許可」の場合、承認されていない工事でも、処理可能です。	●承認が必要 ○未承認でも許可	可	〔財務情報〕の決算処理は、未承認の工事が存在した場合、エラーとなり、処理は続行されません。	○	OP	OP	未承認でも許可
29		注文書No使用許可	発注契約承認が「する」の場合、承認されていない注文書でも出来高査定、支払等の処理を許可するかどうかを設定します。 「承認が必要」の場合、承認されていない注文書では、処理不可です。 「未承認でも許可」の場合、承認されていない注文書でも、処理可能です。	●承認が必要 ○未承認でも許可	可		○	OP	OP	承認が必要
30		発注No使用許可	発注承認が「する」の場合、承認されていない発注書でも仕入処理、支払を許可する場合、設定します。 「承認が必要」の場合、承認されていない注文書では、処理不可です。 「未承認でも許可」の場合、承認されていない注文書でも、処理可能です。	●承認が必要 ○未承認でも許可	可		○	OP	OP	承認が必要

初期設定シート〔承認情報設定〕

※Enterpriseはプロセージと同じ

2020/10/23

No.	分類	項目名	説明	設定値（製品出荷時）	運用途中 変更	備 考	プロ セ ス テ リ ヤ	N E X T	匠	推奨設定
31		請求管理番号使用許可	請求承認が「する」の場合、承認されていない請求管理番号でも入金処理を許可する場合、設定します。 「承認が必要」の場合、承認されていない請求では、処理不可です。 「未承認でも許可」の場合、承認されていない請求でも、処理可能です。	●承認が必要 ○未承認でも許可	可		○	OP	OP	承認が必要
32	出来高・請求査定伝票	財務連携時承認	〔出来高査定入力〕〔工事請求査定入力〕から財務連携される伝票の承認機能を利用する場合、設定します。	○使用する ●使用しない	可		○	OP	OP	する
33		承認方法	〔出来高査定入力〕〔工事請求査定入力〕から財務連携される伝票の承認方法を設定します。 「自動振替承認」を設定した場合、自動振替承認で伝票承認されます。 「工事支払確定」を設定した場合、工事支払確定で伝票承認されます。	○自動振替承認で承認 ●工事支払確定で承認	可		○	OP	OP	する
34	申請情報									
35	メール本文	本文	申請時通知メールの定型文を設定します。		可	設定内容とは別に、申請時に申し送り事項を入力することで、定形外の内容が追記されます。	○	OP	OP	
36	承認情報									
37	メール本文	本文	承認時通知メールの定型文を設定します。		可	設定内容とは別に、承認時に申し送り事項を入力することで、定形外の内容が追記されます。	○	OP	OP	
38	否認情報									
39	メール本文	本文	否認時通知メールの定型文を設定します。		可	設定内容とは別に、否認時に申し送り事項を入力することで、定形外の内容が追記されます。	○	OP	OP	
40	差戻情報									
41	メール本文	本文	差戻時通知メールの定型文を設定します。		可	設定内容とは別に、差戻時に申し送り事項を入力することで、定形外の内容が追記されます。	○	OP	OP	